無料で写真を加工するインターネットサービス

この資料では、パソコンにアプリをインストールする必要がなく、会員登録も必要ない写真加工サービス PicMonkey を使った写真編集の方法を説明します。

資料を良く読んで操作を一つ一つ確実に実行してください。

(1) **授業のページからダウンロードした SamplePict.zip を「ドキュメント」「文化社会学」フォルダに解凍し、作成された「SamplePict」フォルダ内に「編集済み」フォルダを新規作成しよう！**



(2) PicMonkey のサイトを開こう！

https://www.picmonkey.com/

(3) **編集するファイルを選択しよう！**

「Edit(編集)」「Computer」を順にクリックする。



(3-1) 編集するファイル SamplePict-01.jpg をクリックし、「開く」をクリックする。



(4) 写真編集の基本は①ホワイトバランス②明るさ③回転④縦横比⑤サイズ。

① ホワイトバランス
② 明るさ
③ 回転
④ 縦横比
⑤ サイズ

(4-1) **①ホワイトバランス**

「Colors」「Auto Adjust(自動調整)」をクリックすると、写真全体に被っている色が補正される。満足した結果が得られたら「Apply」をクリックし(4-3)へ進む。



(4-2) (4-1)で満足できない場合、「Neutral picker(無彩色選択)」をクリックして、マウスポインタをスポイトの形に変更し、画像の中でグレイ(無彩色)であるべき個所をクリックすると、そこがグレイに近づくよう全体の色が調整される。「Apply」をクリックする。



(4-3) **②明るさ**

「Exposure(露出)」「Auto Adjust」をクリックして満足した結果が得られたら「Apply」をクリックし(4-5)へ進む。初心者には(4-4)の微調整はお勧めできない。



(4-4) (初心者は(4-5)へ進む) 「Brightness」「Highlights」「Shadows」「Contrast」を変更して明るさの微調整をすることもできる。「Apply」をクリックする。



(4-5) **③回転**

「Rotate(回転)」をクリックする。90 度横を向いていれば左または右 90 度回転ボタンをクリックする。微妙な傾きは、「Straighten(まっすぐにする)」の〇を調整して水平線が水平に、垂直線が垂直になるようにする。「Apply」をクリックする。



(4-6) **④縦横比**

「Crop(切り取り)」「No fixed proportions(固定縦横比なし)」をクリックし、縦横比を選択する。ここではコンパクトデジカメで撮影した写真の標準縦横比である「3×4」とする。



(4-7) 写真の中に表示された枠の位置やサイズを変更して、「Apply」をクリックする。



(4-8) ⑤サイズ
「Resize(サイズ変更)」をクリックし、「Change size to(サイズを変更)」の大きい方の数字(長辺)を「500」に変更する。「Keep proportions(縦横比維持)」にチェックが入っているので、短辺も自動変更される。「Apply」をクリックする。



(5) 保存しよう！
「Save(保存)」をクリックする。



(5-1) Quality(品質)は通常は中央の「Pierce」で良い。「Roger」にするとファイルサイズが小さくなる。「Sean」にすると画質が良くなる。「Save to my computer(マイコンピューターに保存)」をクリックする。



(5-2) 「保存済み」フォルダをダブルクリックして開く。



(5-3) 「保存」をクリックする。